

## Instrukcja pobierania i konfiguracji klienta OpenVPN dla Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT) UMK w Toruniu w systemie Windows

Usługa OpenVPN w ICNT jest dostępna dla osób, które pracują w Centrum oraz osób z nimi współpracujących w ramach projektów realizowanych w ICNT.

Wniosek o uzyskanie certyfikatu umożliwiającego dostęp do sieci ICNT znajduje się pod adresem: [Wniosek o uzyskanie certyfikatu OVPN do ICNT UMK w Toruniu](#).

W przypadku, gdy mamy już certyfikat OVPN (\*.crt) oraz pliki towarzyszące (\*.key, ca.crt, config\_icnt.ovpn), wykonujemy następujące kroki:

- Instalujemy klienta usługi OpenVPN, którego możemy pobrać pod adresem:
  - Windows XP (32 bit): [openvpn-install-2.3.14-l002-i686.exe](#)
  - Windows XP (64 bit): [openvpn-install-2.3.14-l002-x86\\_64.exe](#)
  - Windows Vista i późniejsze (32/64 bit): [openvpn-install-2.4.2-l601.exe](#) (ta wersja nie wymaga uruchamiania jako administrator)
  - strona pobrań twórców: [openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html](#)
- Certyfikat wraz z towarzyszącymi plikami kopiujemy do folderu UPPERFLDR\config (gdzie UPPERFLDR oznacza macierzysty folder instalacji klienta OpenVPN – domyślnie C:\Program Files\OpenVPN\).
- Jeśli mamy kilka certyfikatów do różnych połączeń z wykorzystaniem klienta OpenVPN zmieniamy nazwę pliku client.ovpn na kojarzącą się z połączeniem do ICNT np. ICNT.ovpn.
- Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę OpenVPN GUI w pasku zadań i wybieramy Connect. W przypadku, gdy mamy skonfigurowane więcej połączeń OpenVPN, to po kliknięciu prawym przyciskiem wybieramy sieć ICNT.