

Instrukcja pobierania i konfiguracji klienta OpenVPN dla Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT) UMK w Toruniu w systemie Windows

Usługa OpenVPN w ICNT jest dostępna dla osób, które pracują w Centrum oraz osób z nimi współpracujących w ramach projektów realizowanych w ICNT.

Wniosek o uzyskanie certyfikatu umożliwiającego dostęp do sieci ICNT znajduje się pod adresem: [Wniosek o uzyskanie certyfikatu OVPN do ICNT UMK w Toruniu](#).

W przypadku, gdy mamy już certyfikat OVPN (*.crt) oraz pliki towarzyszące (*.key, ICNT_ca.crt, ICNT.ovpn), wykonujemy następujące kroki:

- Instalujemy klienta usługi OpenVPN, którego możemy pobrać pod adresem:
 - Windows XP (32 bit): [openvpn-install-2.3.14-I002-i686.exe](#)
 - Windows XP (64 bit): [openvpn-install-2.3.14-I002-x86_64.exe](#)
 - Windows Vista i późniejsze (32/64 bit): [openvpn-install-2.4.5-I601.exe](#) (ta wersja nie wymaga uruchamiania jako administrator)
 - strona pobrań twórców: [openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html](#)
- Certyfikat wraz z towarzyszącymi plikami kopiujemy do folderu HOMEFLDR \OpenVPN\config\ICNT (gdzie HOMEFLDR oznacza folder domowy użytkownika komputera – domyślnie C:\Users\nazwa_użytkownika\). Podfolder o nazwie ICNT należy utworzyć.
- Klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę OpenVPN GUI w pasku zadań i wybieramy Connect. W przypadku, gdy mamy skonfigurowane więcej połączeń OpenVPN, to po kliknięciu prawym przyciskiem wybieramy sieć ICNT.
- W przypadku konieczności utworzenia większej liczby tuneli OVPN, należy zmienić nazwę domyślnej karty wirtualnej (Tap-Windows Adapter V9) np. na OVPN#1 i wygenerować kolejną kartę wirtualną poleceniem "C:\Program Files\TAP-Windows\bin\addtap.bat".